



Partnermodul Installationsanleitung

1. Was ist Drive2Day?

Drive2Day ist ein Online-Pendlernetzwerk zur Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten und richtet sich insbesondere an Berufspendler. Drive2Day fördert die Bildung von Fahrgemeinschaften. Das entlastet den Berufsverkehr und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz.

Mit dem speziellen Partnermodul richten Sie das Online-Pendlernetzwerk auf Ihrem Stadtportal ein. Die Bereitstellung und der Betrieb ist für Städte und Gemeinden unentgeltlich. Die Integration des Pendlernetzwerks erfordert nur geringen Arbeitsaufwand. Ein Beispiel des Partnermoduls finden Sie unter:

<http://www.stadt.coburg.de/lebencoburg.asp?uid=266&mid=187&iid=2272>

2. Alle Vorteile auf einen Blick

Städte und Gemeinden, die Verkehrsteilnehmern in ihrer Region ein Online-Pendlernetzwerk zur Verfügung stellen möchten, bietet Drive2Day folgende Vorteile:

- Das System bildet ALLE Ortschaften und Postleitzahlen Deutschlands ab.
- Die Einrichtung und der Betrieb sind kostenfrei.
- Die Vermittlung von Fahrgemeinschaften und die Nutzung sind unentgeltlich.
- Die Schriften und Farben des Layouts lassen sich frei gestalten.
- Die Einrichtung des Pendlernetzwerks erfolgt in kürzester Zeit.
- Drive2Day bietet kostenlosen Support bei Einrichtung und Betrieb.
- Drive2Day nimmt Fragen und Anregungen der Nutzer entgegen und kümmert sich um die Beantwortung.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die notwendigen Installationsschritte für die Einrichtung des Online-Pendlernetzwerks auf dem jeweiligen Stadtportal.

3. Einrichtung des Online-Pendlernetzwerks

Für die Integration des Partnermoduls von Drive2Day in Ihr Stadtportal, fügen Sie folgenden HTML Code an der entsprechenden Stelle auf dem Stadtportal ein:

```
<iframe width="550" height="500" frameborder="NO"  
src="http://www.drive2day.de/?hh\_iframe=1&ZusätzlicheParameter">  
</iframe>
```

Die ersten beiden fett gedruckten Zahlen geben die Höhe und Breite des IFRAME an, die hier genannten (550, 500) sind empfohlene Mindestwerte. Sie können für die Höhe und Breite auch prozentuale Werte angeben, indem Sie den Werten ein Prozentzeichen anfügen.

Anstelle von **ZusätzlicheParameter** können Sie einen oder mehrere der folgenden Parameter angeben, welche die Farben und Schriftarten bestimmen:

Tabelle 1. Parameter für das Seitendesign

Parameter	Standardwert	Erklärung
fonth1	sans-serif	Schriftart für Blocküberschriften
fonth2	sans-serif	Schriftart für kleine Überschriften
fontmain	sans-serif	Schriftart für den Haupttext
colorh1	5588cc	Farbe für die Blocküberschriften (Standard: hellblau)
colorh2	888888	Farbe für kleine Überschriften (Standard: dunkelgrau)
colormain	000000	Farbe für den Haupttext (schwarz)
bgmain	ffffff	Hintergrundfarbe für den Seitenhintergrund (weiss)
bgselect	8888ff	Hintergrundfarbe für Auswahlen (z.B. Auswahllisten)
bgborder	cccccc	Farbe für Begrenzungen und Ränder
bgbox	f7fbff	Hintergrundfarbe für Boxinhalte
bgmenu	ffffff	Hintergrundfarbe für das Hauptmenü oben
bglist1	f7fbff	Hintergrundfarbe für Listenelemente (abwechselnd, 1)
bglist2	eef7ff	Hintergrundfarbe für Listenelemente (abwechselnd, 2)

Ferner haben Sie noch die Möglichkeit, mit den folgenden Parametern das Verhalten des Online Pendlersmoduls zu steuern:

Tabelle 2. Parameter für das Verhalten der Mitfahrzentrale

Parameter	Standardwert	Erklärung
listlimit	30	Anzahl der angezeigten Fahrten pro Seite bei einer Suche. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Höhe des IFRAME verändern und vermeiden möchten, dass im IFRAME Rollbalken erscheinen.
nopics	0	Bestimmt ob Fotos von Nutzern auf der Startseite eingeblendet werden sollen (0=Keine Einblendung, 1=Fotos anzeigen)

abfort_txt		Bestimmt den Abfahrtsort, welcher standardmäßig auf der Startseite erscheint (z.B.: Berlin).
abfland	D	Bestimmt das Abfahrtsland, welches standardmäßig auf der Startseite erscheint. Folgende Länderkürzel existieren: D (Deutschland), A (Österreich), I (Italien), CH(Schweiz) usw. Eine vollständige Liste aller Länderkürzel existiert unter http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kfz-Nationalit%C3%A4tszeichen
zielort_txt		Bestimmt den Zielort, welcher standardmäßig auf der Startseite erscheint (z.B.: Hamburg).
zielland	D	Bestimmt das Zielland, welches standardmäßig auf der Startseite erscheint (z.B.: D, A, CH, F, I oder E).

Alle Parameter müssen, wie bei URL Aufrufen üblich, in die Form

parameter1=wert1¶meter2=wert2& ...

gebracht werden. Ein vollständiges Beispiel folgt (eine Zeile, keine Leerzeichen!):

```
<iframe width="100%" height="100%" frameborder="NO"
src="http://www.drive2day.de/?hh_iframe=1&font1=sans-
serif&colorh1=0f00f0&font2=sans-
serif&colorh2=cccccc&colormain=ff00ff&bgmain=00ffff&bgbox=ffffff&bgselect=ff8888&font-
main=serif&bgl1=242&bgl2=424&bgmenu=ccc&listlimit=10&abfort_txt=Berlin">
</iframe>
```

Die folgende URL führt zu einer Webseite, die einen IFRAME enthält der fast alle oben aufgeführten Parameter verwendet. Durch das Verändern der Parameterwerte, lässt sich das CI des Partnermoduls im Handumdrehen an das Layout Ihres Internetauftritts anpassen.

<http://www.drive2day.de/beispiel.html>